

Note sull'installazione del software DiKe

Prima di eseguire l'installazione di una nuova versione, disinstallare la versione precedente se presente.

Il software DiKe può essere installato solo collegandosi al sistema con i **privilegi di Amministratore**. Analogamente si deve disporre di tali privilegi per l'installazione degli aggiornamenti automatici quando proposti.

L'utilizzo del programma invece è permesso anche collegandosi al sistema con privilegi ridotti purché alla directory ove è stato installato il programma (tipicamente C:\Programmi\InfoCert\DiKe) siano assegnate le proprietà di scrittura per tutti gli utenti (o almeno per l'utente in questione).

Per fare ciò bisogna:

su Sistema Operativo Windows XP / Windows 2003 / Windows 7

- collegarsi al sistema con i privilegi di amministratore.
- in fase di installazione del software DiKe consentire l'uso del prodotto a *tutti gli utenti che utilizzano il computer*, selezionando la relativa voce come indicato nella Illustrazione 1.
- aprire 'Gestione risorse' e selezionare la cartella ove è stato installato DiKe.
- fare click con il tasto destro del mouse, scegliere la voce 'Proprietà', 'Protezione' (o 'Sicurezza').
- selezionare l'utente cui si vuole concedere l'uso del programma DiKe (oppure tutti gli utenti).
- nella colonna 'Consenti' selezionare con un click la riga corrispondente alla voce 'scrittura'.
- premere 'OK'.

su Sistema Operativo Windows VISTA

- collegarsi al sistema con i privilegi di amministratore.
- in fase di installazione del software DiKe l'amministratore deve consentire l'uso del prodotto a tutti gli utenti del computer.
- andare su Pannello di Controllo -> Account Utente.
- cliccare sulla voce "Attiva o disattiva Controllo account utente" come evidenziato dalla Illustrazione 2.





Illustrazione 1: Attiva o disattiva controllo account utente

- attivare il controllo dell'account utente, spuntando la relativa casella, come evidenziato dalla seguente Illustrazione 3 e fare click su OK.



- Riavviare il sistema per rendere attive le modifiche.


Nota: per poter installare ed utilizzare correttamente DiKe è necessario che sul PC siano installati tutti gli aggiornamenti Microsoft disponibili su Windows update.

Procediamo con l'installazione di DiKe


Cliccando sul setup di installazione scaricato, comparirà questa maschera:




Selezioniamo “Avanti”. Accettare i termini della LICENZA D'USO e selezionare “Avanti”




Compilare i campi “Nome utente” e “Società”




selezionare “Avanti”



Selezioniamo “Installa”



Si avvierà il processo d'installazione del software. Al termine dell'installazione comparirà questa maschera.




Selezioniamo “Fine”: l'installazione è completa.

Avviare DiKe con un doppio click sull'icona creata sul desktop; in alternativa è possibile avviare DiKe da

Start > programmi > InfoCert S.p.A > Dike X.X.X > Dike



Cliccare sull'icona e l'applicazione DiKe si avvierà.



In occasione di successivi avvii del software, potrebbe comparire un messaggio di disponibilità di aggiornamenti: è sufficiente selezionare OK; automaticamente il software installerà gli aggiornamenti.